

## Подключение кассы к сервису Контур.ОФД

Для того чтобы фискальные данные с кассы передавались в ФНС, необходимо подключить кассу к личному кабинету Контур.ОФД. Для этого:

1. Перейдите по адресу: [ofd.kontur.ru](http://ofd.kontur.ru)

При первом входе понадобится сертификат электронной подписи (КЭП). Подойдет сертификат для сдачи отчетности в контролирующие органы.

При входе открывается раздел «Кассы».

**Кассы**

Подключить кассу к ОФД

- 1 Если касса еще не зарегистрирована в ФНС или требуется перерегистрация, сделайте это в личном кабинете на сайте ФНС  
[Как зарегистрировать кассу](#)
- 2 В настройках кассы укажите параметры Контур.ОФД:
  - адрес сервера ОФД `ofdplatformaofd.ru (185.170.204.91)`
  - номер порта ОФД `21101`
  - ИНН ОФД `9715260691`
  - наименование ОФД `ООО «Эвотор ОФД»`
  - адрес, где покупатель сможет проверить свой чек:  
`lk.platformaofd.ru/web/noauth/cheque/search`
- 3 Чтобы касса начала передавать чеки в ОФД, подключите ее. Подключение кассы доступно после оплаты счета.

2. Нажмите на кнопку «Подключить кассу к ОФД». Откроется окно ввода данных ККТ.

**Кассы**

Подключение кассы к ОФД

Чтобы оператор начал принимать чеки, необходимо указать реквизиты кассы. Данные о подключенных кассах будут переданы в ФНС

Регистрационный номер кассы

Заводской номер кассы

Номер фискального накопителя

Модель кассы

КПП по месту нахождения

Название кассы

Подключить кассу к ОФД

### 3. Заполните реквизиты кассы:

Реквизиты кассы должны быть указаны точно также, как и в заявлении на регистрацию ККТ на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)

- регистрационный номер кассы – код, который присвоен ККТ после регистрации кассы на сайте ФНС (см рис. ниже);

Фильтры:						
Дата регистрации в НО	Адрес места установки	РНМ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние	
	66 - Свердловская область, 620100, г. Екатеринбург, тракт. Сибирский, д.49	0000 0029 0900 3611	ВИКИ МИНИ Ф версия		Присвоен Регистрационный номер ККТ	

Для просмотра детальной информации по ККТ кликните по РНМ

Страница 1 из 1

Зарегистрировать ККТ -

- заводской номер кассы;
- номер фискального накопителя;
- модель кассы - выберите модель ККТ из списка (список содержит модели ККТ из реестра ФНС);
- КПП по месту нахождения – выберите из предложенных (если КПП один, он будет подставлен автоматически);
- название кассы – дайте название кассе, чтобы было удобно её идентифицировать в списке. Например, «Касса на Проспекте Мира».

### 4. Нажмите «Подключить кассу к ОФД». Откроется следующее сообщение.

✓ Касса подключена. Подключить еще одну

Если необходимо подключить несколько касс, нажмите на ссылку «Подключить еще одну» и повторите настройки для каждой кассы.

После подключения ККТ начнется передача фискальных данных в ФНС, а в личном кабинете Контур.ОФД отразится статистика по передаваемым чекам.